<u>À NOTER :</u>

Pour l'installation de XPTEU, veuillez procéder selon les étapes décrites à partir de la section l.

Pour la **mise à jour des installations existantes**, vous pouvez commencer par les étapes décrites **à partir de la section II**.

I. Téléchargement et installation de la configuration de base à partir

La version actuelle de XPTEU est mise à disposition en ligne par le B2B Connect, dans le cadre de la commande.

https://xentryupdateservice.i.mercedes-benz.com/e/DLP_special_files/XPT_Basis.zip

 Veuillez cliquer sur le lien pour télécharger la configuration de base puis décompressez celle-ci. Effectuez ensuite un clic droit sur "start.exe" et sélectionnez l'option "Exécuter en tant qu'administrateur" :



2. Exécutez ensuite les étapes d'installation habituelles :

XENTRY	Diagnostics OpenShell - InstallShield Wizard
<u>ئ</u>	Select the language for the installation from the choices below.
	English (United States)
	OK Cancel

Cliquez sur "Installer" (Install) et acceptez ensuite les Conditions Générales de Vente :



Aux deux étapes suivantes, cliquez sur "Suivant" (Next) puis sur "Installer" (Install) :

# XENTRY Diagnostics OpenShell Pilot - InstallShield Wizard	×	B XENTRY Diagnostics OpenShell - InstallShield Wizard
澍 XENTRY Diagnostics OpenShell - InstallShield Wizarc	™ Mercedes-Benz	🛞 Mercedes-Benz
Click on an icon in the list below to change how a feature is in	stalled. Feature Description Man application with logic for installing all required components. This feature requires 1555MB on your hard drive.	Click Instal to begin the installation. If You want to review or change any of your installation settings, dick Back. Click Cancel to exit the wizard.
Install to: C:\Program Files (x86)\Mercedes-Benz\ InstallShi		InstaliShield
Help Space < Back	Next > Cancel	< Back Install Cancel

Une fois l'installation effectuée, validez avec "Terminer". Le système vous invite alors à redémarrer l'ordinateur.



Après redémarrage de votre ordinateur, la fenêtre de sélection du matériel s'affiche. Veuillez sélectionner l'option "Simulation sans VCI" (Simulation without VCI). L'outil ConfigAssist s'affiche alors

automatiquement.

XPTEU Help Card Téléchargement Configuration de base / Mise à jour & Installation



Après la sélection du matériel (voir page précédente), une fenêtre de bienvenue s'affiche, dans laquelle vous devrez cliquer sur le bouton "Configurer" (Configure). Cliquez ensuite sur "Suivant".



Vous verrez dans la fenêtre suivante les informations relatives aux nouveaux produits. Veuillez cliquer ensuite sur "Suivant" (Continue), jusqu'à affichage de l'option "Installer la StartKey" (Install StartKey).

Veuillez relever alors l'ID matériel dans le champ "Données du système" (Device data), afin de commander votre StartKey dans le B2B Connect, si vous ne disposez pas d'une StartKey valide :



IMPORTANT :

Dès réception de l'e-mail comportant la StartKey, vous pouvez charger la StartKey ici :



Veuillez cliquer sur le bouton "Appliquer et continuer" (Apply and continue).

II. Configuration de XENTRY Update Service

Naviguez dans ConfigAssist jusqu'à "Configurer XENTRY Update Service" (Configure XENTRY Update service).



Sélectionnez «Sans stockage de données au détail» sous Fourniture de données en ligne pour recevoir des mises à jour sur Internet. Cliquez sur "Appliquer et continuer" (Apply and continue) :

nfigure XENTRY Update Service	8.55	
XENTRY Upda	te Service active and connected with the Daimler	backend.
	@ Online da	ta supply
With the XENTER Update Service, all diagnosis and control anti software updates ("Ragio DVD & Digital Operator's Manual") are deservated online in combination with the Retail Data Strenge.	🔿 With Tetrad Data Storage (default) 🚺 🛲 🕫	Aldreas / ruene 122.0.0.5
Your advantages with the XENTRY (update Service Faster provision of the latest data - Ordering & searching for control unit software updates no	Without Retail Data Storage	
konger required - Menual installation of diagnosis software updates no longer required	O Deactivated	
	0.00	list constantion

Lorsqu'une connexion internet est établie et que le serveur est disponible, XENTRY Update Service est connecté aux serveurs backend. Si la connexion ne peut pas être établie immédiatement, veuillez répéter plusieurs fois cette étape ou redémarrer le système et essayez de nouveau. Vous verrez ensuite apparaître la vue d'ensemble suivante :

	ConfigAssist
Overview of your system configuration	
Control to the second to	
A Sentory Sources Is Sector	
	j 💿 🥥 🣴 📘

Cliquez sur "Quitter" (Exit).

Appelez ensuite le "**XENTRY Update Service Control Center**" depuis le menu de démarrage, dans "Mercedes-Benz".

III. Téléchargement et installation de la version actuelle à partir

Lorsque le XENTRY Update Service s'affiche dans le navigateur, ouvrez le troisième onglet "Vue d'ensemble - Versions" (Releases) :

\odot				XENTR	Y Update Serv	version: 6.0.0; Language: EN +
III •	Releases Here all releases for your finited up device are listed, they finited up de automatically. You can also download veloces menually to provide the correction.	vice can download releases in for a device without extraolit.				
Ŧ	Venion Product 153:4 XENTRY Dispectics Open Shell	Pageas	Saha Program	Update file	Meta-Na Espect	
0	-					b

Le téléchargement démarre automatiquement. Vous progression du téléchargement dans XENTRY Update Service.

Une fois le téléchargement terminé, cliquez sur le bouton "Exporter" (Export) afin d'enregistrer la version de base sur le disque dur et décompressez celle-ci.

\odot						XENTR	Y Update S	Service Control Center Versar 6.0.0, Largeager 7.8
•	Releases Here all release autometically. 1 connection.	in for your linked up device are linked. Every link true can also download soleases menually to pe	sed up-device can download r oxide them for a device with	mleases nat eqtivatik			_	
Ŧ	Venior 1994	Product XEN/RY Dispectics Open Shell		Pogra	Status Correleto	Update file	Mela-Ba	
0			-					L,

Assurez-vous de disposer de suffisamment de mémoire (env. 150 Go) !

Comme auparavant pour la configuration de base, cliquez sur le fichier start.exe.

	Name	Date modified	Туре	Size
📌 Quick access	📕 data	01/08/2019 17:03	File folder	
OneDrive	MD5_Check	01/08/2019 17:05	File folder	
S This PC	USB2LAN Driver	01/08/2019 17:05	File folder	
B 3D Objects		01/08/2019 16:57	Setup Information	1 KB
Decision	🔀 start.exe	01/08/2019 17:05	Application	48 KB
Documents	Xentry.ico	01/08/2019 17:05	lcon	25 KB

Suivez les étapes d'installation habituelles, entre autres :



- sélection de la langue
- acceptation des Conditions
- Générales de Vente
- validation du lieu de
- mémorisation
- démarrage de l'installation



Après exécution de toutes les étapes d'installation, cliquez sur "Terminer" et procédez au redémarrage du système, comme indiqué.

Après le redémarrage, vous trouverez comme à l'habitude l'icone XENTRY Diagnosis ainsi que les autres icones sur votre bureau :



IV. Procédure de connexion obligatoire pour plus de sécurité

Vous trouverez plus d'informations sur:

https://b2bconnect.mercedes-benz.com/fr/workshop-solutions/diagnosis/xentryflash

V. Remarque importante concernant Diagnosis over IP (DoIP)

Le Diagnosis over IP (Ethernet) «DoIP» est généralement possible si le dispositif Pass Thru utilisé prend en charge DoIP. Sinon, aucun clignotement de l'unité centrale et du groupe d'instruments n'est possible pour les séries récentes de modèles PC et Van jusqu'à l'introduction des séries de modèles 206 et 223.

Pour les séries de modèles DoIP purs, les adaptateurs DoIP suivants peuvent être utilisés pour le diagnostic:

Star Cooperation Adaptateur OBD2 https://www.star-cooperation.com/

Softing Adaptateur OBD sur RJ45 https://automotive.softing.com/

Ces adaptateurs DolP ont été testés par Mercedes-Benz AG et doivent être utilisés avec XENTRY Pass Thru EU **exclusivement** pour les véhicules DolP. Mercedes-Benz AG n'est pas responsable des autres adaptateurs DolP.